



# Установка версии на смартфон

[Актуальная версия ПО для смартфона](#)


**Перед началом установки загрузите актуальную версию на устройство**

**Далее следуйте инструкциям на экране, необходимо предоставить полные права**






**После запуска приложения вас встретит главный экран приложения**



**Для подключения к серверу, необходимо зайти в меню администратора(Шестерня в правом верхнем углу)**

 Пароль админа **944174**

**Настройки подключения**

Настройки подключения к CoreService

CoreService address: 172.19.100.152

Порт CoreService: 6000

Порт передачи медиа данных: 8014

Настройки подключения к серверу карты

Адрес сервера карты: 172.19.100.152

Порт сервера карты: 5014

Настройки зоны

Идентификатор зоны: 2

База данных

Очистить БД

- CoreService adress - IP вашего сервера
- Порт CoreService - Указан в настройках сервиса (запросить у ТП)
- Порт передачи данных - CoreService API port (запросить у ТП)
- Адрес сервера карт - IP вашего сервера
- Порт сервера карт - запросить у ТП
- Идентификатор зоны - в настройках ММ вкладка «Области» (1 или 2)

## По завершению первичной настройки, необходимо авторизоваться

RIT

# StaffManager

Версия ПО: 2.31.1.3 [Тех. поддержка](#)

## Авторизация

Введите идентификатор юнита  
10

Логин пользователя  
12345

Пароль  
...

Запомнить в системе

[Войти](#)

- Идентификатор юнита - Вкладка «Объекты управления - Мобильный персонал - Техника мобильного персонала»
- Логин пользователя - Вкладка «Объекты управления - Мобильный персонал - Мобильный персонал»
- Пароль пользователя - Вкладка «Объекты управления - Мобильный персонал - Мобильный персонал»

## Готово, в случае успеха, у вас отобразится карта предприятия

From:

<https://wiki.rit-it.com/> - RIT Automation

Permanent link:

<https://wiki.rit-it.com/doku.php/share:manualssm:phone>

Last update: **2025/11/01 08:32**

